



your telecoms@work

Plus de 20 ans  
de savoir-faire

Plus de 15 000  
références installées

[www.cogis.com](http://www.cogis.com)

# **VTP SIP ANALYZER**

**Manuel de déploiement  
sous Windows & Linux**

## Manuel de déploiement sous Windows & Linux

Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

## Prérequis

Vous devez consulter la spécification technique dénommée « caractéristiques techniques des serveurs et stations » afin de connaître les prérequis techniques.

Ci-dessous figure un résumé des spécifications techniques.

### Prérequis du serveur

Pour Windows	Pour Linux
Systèmes d'exploitation : ➤ Microsoft Windows 7 / 2008, 32/64 bits FR ➤ Microsoft Windows 8 / 2012, 32/64 bits FR	Systèmes d'exploitation : ➤ RedHat Entreprise 6.0 à 6.4, en 32/64 bits FR ➤ Fedora 18 et 19, en 32/64 bits FR ➤ CentOS 6.0 à 6.4, en 32/64 bits FR
Processeur de type Intel DualCore ou Athlon x2 - 2 Go de mémoire - Espace disque requis de 60 Go	

### Prérequis des stations clientes

L'exploitation du logiciel peut s'effectuer à partir du poste ou d'un poste client, en utilisant les navigateurs Microsoft Internet, Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Le navigateur utilisé doit avoir le support de JavaScript d'activé et le plug-in de lecture des PDF installé.

## Installation sous Windows

### Prérequis

Pour effectuer l'opération, vous devez :

- avoir ouvert une session en tant que administrateur local
- détenir soit le dvdrom d'installation soit le package sous la forme d'un fichier zip

### Cas de Windows Vista, Seven, 8, 2008 et 2012

Vous devez désactiver le contrôle des comptes utilisateurs de Windows.

Pour vous aider à cette opération, vous pouvez suivre la note technique **GT 102** disponible sur notre site web, dans la section **services** puis **notes techniques**.

### Installation

Si vous effectuez l'installation depuis le lecteur de DVD, rendez-vous dans **Visual Taxe 4** puis sur **Logiciel**, puis **installation sous Microsoft Windows**, puis suivez les indications figurant à l'écran. Sinon, si vous effectuez l'opération avec le fichier zip, décompressez-le puis après vous être placé dans le répertoire, double-cliquez sur **Install.exe**, puis suivez les indications figurant à l'écran.

## Manuel de déploiement sous Windows & Linux

Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

## Installation sous Linux

### Prérequis

Pour effectuer l'opération, vous devez :

- soit avoir ouvert une session en tant que root, à défaut vous devez posséder le mot de passe root
- détenir soit le dvdrom d'installation soit le package sous la forme d'un fichier tar.gz

### Démarrage

Si vous effectuez l'opération depuis le lecteur de DVD, ouvrez un terminal et saisissez la commande :

- si vous êtes root :  
`sh /media/cogis/gt4/install-linux/install.sh`
- si vous n'êtes pas root :  
`su - -c "sh /media/cogis/gt4/install-linux/install.sh"`

Si vous effectuez l'opération avec le fichier tar.gz, décompressez l'archive (pas sur clé USB) avec la commande « tar xzf » suivi du nom complet de l'archive, puis après vous être placé dans le répertoire, saisissez la commande :

- si vous êtes root :  
`sh install.sh`
- si vous n'êtes pas root :  
`su - -c "sh $PWD/install.sh"`

### Installation

Le programme se lance, l'écran suivant apparaît :

```
Indiquez le type de traitement que vous désirez effectuer :  
1 - Installation automatique  
2 - Installation pas à pas  
3 - Mise à jour  
4 - Desinstallation automatique  
5 - Desinstallation pas à pas  
0 - Quitter (installation annulée)  
Votre choix ?
```

Au clavier, saisissez « 1 » puis appuyez sur la touche <enter>.

Puis vous observez l'installation s'effectuer (de 5 à 10 minutes).

Une fois terminée, le message « Installation terminée ! » apparaît.  
Appuyez sur la touche <enter>.

## Manuel de déploiement sous Windows & Linux

Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

## Lancement de l'interface

Pour accéder au logiciel, lancez le navigateur internet et saisissez l'url suivante :

- Depuis le serveur :
  - Soit <http://localhost:8888/VisualTaxeWeb>
  - Soit <https://localhost:8889/VisualTaxeWeb>
- Depuis un poste client, utilisez l'url ci-dessus en remplaçant localhost par le nom ou l'adresse IP du serveur

Vous obtenez l'écran ci-dessous.



Identifiez-vous en renseignant les champs « **utilisateur** » et « **mot de passe** ».

Par défaut, nom de l'utilisateur est « **installateur** »  
et son mot de passe est « **super** ».

Puis cliquez sur l'icône ci-contre.



## Manuel de déploiement sous Windows & Linux


Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

### Inscription de la licence

La licence peut être enregistrée :

- automatiquement par internet ; le serveur doit avoir accès à internet avec le flux TCP/80
- manuellement en appelant COGIS NETWORKS.

Vous obtenez l'écran ci-contre ; en haut à gauche cliquer sur l'onglet **Outils.**, puis en dessous cliquez sur **Aide**, puis enfin au-dessous cliquez sur **Certificat de Licence**.



Renseignez le formulaire ci-dessous (numéro de série, code et clé) avec ce qui est indiqué sur le certificat de licence (voir exemple ci-contre).

<b>Certificat de licence</b>		
Veuillez renseigner le formulaire à l'aide du certificat qui vous a été fourni		
N° série :	#	-
Code :		
Clé :	-	-
<input type="checkbox"/> <b>Contrat de mise à jour</b>		
Date limite :	<input type="button" value=""/>	

Au-dessous renseignez aussi :

- Le nom de la société où est installé le logiciel
- Le nom de l'exploitant
- L'adresse mail de l'exploitant

Puis cliquez sur le bouton 

Ci-dessous figure le certificat de licence qui vous a été fourni sous forme d'une feuille de papier :



## Manuel de déploiement sous Windows & Linux

Cette documentation est applicable à compter de la version 4.3.0B04

Si l'accès à internet depuis le serveur est fonctionnel, la licence sera automatiquement activée.

Vous obtenez alors la fenêtre ci-contre.



Sinon, vous obtenez la fenêtre ci-contre.

Il vous faut alors activer manuellement la licence en contactant COGIS NETWORKS au 01.45.10.31.08 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, 17h00 le vendredi).

Indiquez que vousappelez pour l'enregistrement d'une licence VTP SIP ANALYZER.

Il vous sera demandé votre numéro de série (celui qui débute par #) qui est fourni sur le certificat de licence.

Puis vous devrez fournir le code provisoire ; en échange un code définitif vous sera fourni.

Inscrivez le code définitif au sein du champ blanc.

Puis cliquez sur le bouton  .



## Configuration du logiciel

Il vous reste à configurer le logiciel. Pour cela, en haut à droite, à côté de , sélectionnez **Analyse du trafic SIP** puis cliquez sur l'icône  .

